# 第2章 光波の伝播

光は電磁波として記述されるという考えは、電磁場のマックスウエル理論の完成により 確立された。光を電磁波として表現することで、光の様々な性質、例えば干渉や回折など の波動性、偏光を記述するベクトル波の性質、光の吸収や増幅、などが合理的に説明され る。他方、微弱な光で顕著に現れる粒子的な性質、例えば超高感度な光強度検出器で観測 される光強度の時間的揺らぎなどは電磁波としての記述では説明できない。光の量子理論 により始めて明らかにされるが、今日でも明らかにされない問題がある。

ここでは、ベクトル波としての光を導入し、光波として説明できる現象をいくつか紹介 する。説明内容は、波動の一般論と電磁波としての性質に分かれるが、波動一般論は他の 波動現象、例えば音波、海洋波、大気振動、プラズマ波動、地震波などの波動現象に共通 した認識を与えるので、光を通して波動を学ぶという考えを持っていただきたい。

#### 2.1 マックスウエルの電磁場方程式系

電場や磁場がどのようにして発生されるかという議論は 19 世紀の科学の大きな関心事で あった。電場の源は電荷であり、磁場の源は電流であるということは実験的に確かめられ ていたが、変化する磁場が起電力つまり電場を生むことが実験的に示されてから、変化す る電場が磁場を生むというアイディアを提唱したのがマックスウエルであった。変化する 磁場を巻くように電場が発生し、この変化する電場を巻くように磁場が発生するという連 鎖により、電場と磁場が空間に広がっていくのである。それでは、そもそも変化する磁場 あるいは電場はどこで発生されるのであろうか。 電場  $\mathbf{E}$ 、電東密度  $\mathbf{D}$ 、磁場  $\mathbf{H}$ 、磁東密 度  $\mathbf{B}$  は次の連立方程式を満足している。この連立方程式を満たす解は無数にあり、具体的 な条件で場の量が決められる。

$rot\mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J}$	マックスウエル	レ・アンペールの式	(2.1)
$rot\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	ファラディの電磁誘導		(2.2)
$div\mathbf{D} = \rho$	ガウスの法則	$div\mathbf{B} = 0$	(2.3)
$\mathbf{D} = \mathbf{\mathcal{E}}$	物質の式		(2.4)
$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$	物質の式		(2.5)
$J = \sigma E$	物質の式 オームの法則		(2.6)

この最初の2式は積分形で表すと、その意味が明らかになる。

アンペール・マックスウエルの式が意味するところは、電流あるいは、時間的に変化す る電場を取り囲むように閉曲線ℓを取り、ℓに沿って磁場Ηを接線積分すると、その結果 は $\ell$ で囲まれる面Sを貫く全電束 (密度)の時間的変化率と面Sを貫く電流によって磁場は 発生される。つまり、電束(密度)の時間変化が電流と同じ作用をもたらすものである。 電流を取り巻くように磁場が発生するのはアンペールが見つけた法則であるが、変化する 電場がその回りに磁場を生み出す考えはマックスウエルの発見である。第二の式:ファラ ディーの電磁誘導の式では、閉曲線ℓ′で囲まれる曲面S′を貫くトータルの磁場(磁束)が 時間的に変化するとき、閉曲線 ℓ'に沿って電場が発生し、この電場をループ ℓ'に沿って一 周接線積分したものがトータルの磁場(磁束のこと)の時間微分と等しいことを言ってい る。ここで、右辺にマイナスの記号が付いているのは、磁束の変化を妨げるように電場が 発生されるからである:これは例えば、磁場が右ねじが進む方向を向いていて、しかもそ の時間微分係数が正ならば(要するに磁場が増えつつあるとき)右ねじの回転方向と逆向 きに電場ベクトルが巻くように分布する。また、磁場の方向は同じでも、磁場が減少途中 なら時間微分係数は負になるので、第二式の右辺は正になり、電場ベクトルは右ねじを巻 く方向で分布する。棒磁石をコイルなどのループ回路に出し入れすると電流が流れること を思い出して欲しい。電流が流れるということは、電線に沿って電場が発生していること を物語る。この電場をコイル一巻きで積分すれば、コイル一巻き分の起電力(つまり電圧) が得られる。何回も巻いたコイルでは巻き数倍の起電力が生じる。

#### 2.2 光波の発生

さて、下図の(a)では地面に垂直に立てたアンテナに角周波数 *ω* [rad/s]の交流電流を流し ている例である。この場合、アンテナを取り巻くように磁場が生じ、この磁場は電流と同 じ角周波数で振動している(つまり巻く方向が右向きだったり左向きだったりする)。ここ で、さらに電磁誘導の原理で、変化する磁場を巻くように電場が生じる。この電場はやは り同じ周波数で振動しているので、その回りに磁場を生む。このようにして、電磁波が発 生され遠方へ伝わっていく。下図の(b)では平行平面電極間に交流電流を流している。この 場合では極板間に伝導電流は流れないが、変化する電場が生じ、これを取り巻くように磁 場が出来、さらにこの磁場を取り巻くように電場が出来ていて、外側へ伝わっていく。



さらに、電磁波発生の一般論からの結論として、電気的双極子モーメントの時間について の2回微分; q<sup>**r**</sup>、あるいは別の言い方をすれば電流密度の時間微分**j**が電磁波発生の源に なることが証明される(例えば、ハイトラー著 輻射の量子論、あるいはランダウ=リフ シッツ著 場の古典論、ジャクソン著 電磁気学などを参照されたい)。また、別の言い方 をすれば、荷電粒子の運動量が時間的に変化すれば電磁波を生むともいえる。このような 説明は、電磁波をフォトンの流れと見たときに、フォトン流の源はどこかという質問に答 える際、重要な意味を持つ。例えば、下図のように、荷電粒子が円軌道を描いて等速で運 動していると円軌道と同じ面内に放射状に電磁波を発生する。電子の運動エネルギーが非 常に高くなるかあるいは軌道半径が小さいと、たとえば 100Mev 程度のエネルギーで半径 10m 程度の円軌道では、放射される電磁波は広いスペクトルを持ち、極端紫外の波長まで も含むようになる。このような光をシンクロトロン放射光(Synchrotron Orbital Radiation; SOR)と呼ぶ。現在では大型の放射光設備が関西播磨の Spring-8、つくばの高エネルギー 物理学研究所の大型放射光施設などで稼動していて、物性研究で活躍している。



今までの説明で登場した光源はマクロなサイズを持つものである。ところで、原子や分 子が発生する光の発生起源は全く異なる。原子および分子が量子遷移を行う際にエネルギ ー保存のために光子(フォトン)を放出する。原子1個でフォトン1個を放出するが、大 量の原子や分子が放出するフォトンは大量であり、個々のフォトン同士の位相が合ってい ない。フォトンを有限な長さの波と考えると、これらの、お互いの位相がランダムで、合 っていない状態で重ね合わせる大量のフォトンの流れを我々は光として感じている。個々 のフォトンは全て同じ振動数、つまり波長を持っているので波長の決まった光として見え る。位相がランダムな大量のフォトンを重ね合わせると光の強度は小刻みに変動するであ ろう。しかしながら、十分な量のフォトンを重ねあわせれば、この強度の揺らぎは無視で きて、強度一定の光として感じられる。フォトン一個ずつを微弱な電磁波として扱い、フ ォトンの数の分だけ振幅を大きくして、フォトン流を電磁波として扱うのが、光の電磁波 理論である。これに比べ、光を放出する原子群が位相を合わせて一斉に光を放出するのが レーザーであり、フォトン同士の位相が合って重ねあわされるのでよっぽど電磁波のよう に振舞う。ここでは、蛍の光のようなランダム原子群から放射される光も電磁波として扱 い、それの特徴を吟味する。

### 2.3 波動方程式

マックスウエル・アンペール方程式の両辺のrotをとると、

$$rot(rot\mathbf{H}) = rot\left(\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J}\right) = \frac{\partial}{\partial t}rot\mathbf{D} + rot\mathbf{J} = \varepsilon \frac{\partial}{\partial t}rot\mathbf{E} + \sigma rot\mathbf{E}$$

となるが、これの右辺にファラディーの公式 $rot\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ および、 $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ を適用する

と、右辺は $-\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} - \sigma \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$  もしくは、 $-\varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} - \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$  となる。ところで、上式の 左辺は良く知られたベクトル解析の公式  $rot(rot \mathbf{A}) = grad(div \mathbf{A}) - \Delta \mathbf{A}$ を用いて変形できる。ここで $\mathbf{A}$ は任意のベクトルであり、 $\Delta$ はラプラシアンである。この 公式の意味は、各成分ごとに、

x 成分は 
$$\frac{\partial}{\partial y} (rot \mathbf{H})_z - \frac{\partial}{\partial z} (rot \mathbf{H})_y = \frac{\partial}{\partial x} (div \mathbf{H}) - \Delta H_x$$

などと書けることを意味する。同様に、*y*および*z*成分についても書き下せる。*x*成分の表 式をさらに細かく書くと、

$$\frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left( \frac{\partial H_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial H_x}{\partial x} + \frac{\partial H_y}{\partial y} + \frac{\partial H_z}{\partial z} \right) - \left( \frac{\partial^2 H_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 H_x}{\partial z^2} \right)$$

があからさまな表式である。

ところで、divB=0であるので、divH=0である。これを利用すると、

$$rot(rot\mathbf{H}) = -\Delta\mathbf{H}$$

であるので、結局、

$$-\Delta \mathbf{H} = -\varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} - \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

が得られる。これを書き直して、

$$\Delta \mathbf{H} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} - \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = \mathbf{0}$$
(2.7)

となる。この式を**電信方程式**という。この方程式の意味は、まず、ベクトル**H**の各成分に 対してこの方程式が成り立つということである。つまり、上方程式は、具体的には

$$\begin{pmatrix} \Delta H_{x} \\ \Delta H_{y} \\ \Delta H_{z} \end{pmatrix} - \varepsilon \mu \begin{pmatrix} \frac{\partial^{2} H_{x}}{\partial t^{2}} \\ \frac{\partial^{2} H_{y}}{\partial t^{2}} \\ \frac{\partial^{2} H_{z}}{\partial t^{2}} \end{pmatrix} - \mu \sigma \begin{pmatrix} \frac{\partial H_{x}}{\partial t} \\ \frac{\partial H_{y}}{\partial t} \\ \frac{\partial H_{z}}{\partial t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
(2.8)

あるいは、ラプラシアンの部分を更に具体的に表すと、

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^{2}H_{x}}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2}H_{x}}{\partial y^{2}} + \frac{\partial^{2}H_{x}}{\partial z^{2}} \\ \frac{\partial^{2}H_{y}}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2}H_{y}}{\partial y^{2}} + \frac{\partial^{2}H_{y}}{\partial z^{2}} \\ \frac{\partial^{2}H_{z}}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2}H_{z}}{\partial y^{2}} + \frac{\partial^{2}H_{z}}{\partial z^{2}} \end{pmatrix} - \varepsilon \mu \begin{pmatrix} \frac{\partial^{2}H_{x}}{\partial t^{2}} \\ \frac{\partial^{2}H_{y}}{\partial t^{2}} \\ \frac{\partial^{2}H_{z}}{\partial t^{2}} \end{pmatrix} - \mu \sigma \begin{pmatrix} \frac{\partial H_{x}}{\partial t} \\ \frac{\partial H_{y}}{\partial t} \\ \frac{\partial H_{z}}{\partial t} \\ \frac{\partial H_{z}}{\partial t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
(2.9)

となる。

電場  $\mathbf{E}$  についても同様で、まず、電磁誘導式の両辺の rot をとり、 $\mathbf{J} = \mathbf{\sigma} \mathbf{E}$  を利用すると、

$$rot(rot\mathbf{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}rot\mathbf{B} = -\mu\frac{\partial}{\partial t}rot\mathbf{H} = -\varepsilon\mu\frac{\partial^{2}\mathbf{E}}{\partial t^{2}} - \mu\sigma\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}$$

となるが、公式

$$rot(rot \mathbf{E}) = grad(div \mathbf{E}) - \Delta \mathbf{E}$$

を用い、また、ガウスの定理

 $div\mathbf{D} = \varepsilon div\mathbf{E} = \rho$ 

において、通常

 $\rho = 0$ 

である。というのは、光が通る媒質中では、通常の場合は電荷の中性が保たれているから である。したがって、divE = 0 となり、これを利用すると、 $rot(rotE) = -\Delta E$  となり、 結局磁場と同じ形式の**電信方程式**が得られる:

$$\Delta \mathbf{E} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \mu \sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mathbf{0}$$
 (2.10)

電場や磁場の電信方程式は解を無数に持ち、境界条件を与えることで解を特定する。また、 電場および磁場の方程式は、それぞれ電場だけあるいは磁場だけを含むことが特徴的であ る。

一度光が光源から出て、真空あるいは絶縁体中を進む場合を考えよう。この場合、真空

や絶縁体では電気伝導度がゼロなので、電信方程式中のσをゼロとすることで、

$$\Delta \mathbf{E} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \mathbf{0} \quad \text{ is if } \mathcal{O} \quad \Delta \mathbf{H} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = \mathbf{0}$$
 (2.11)

が得られる。これを波動方程式と呼び、自由空間中を伝播する電磁波を記述するのに用いられる。波動方程式はベクトル方程式なので、例えば電場がz成分だけを持ち、電場の大きさがzおよびyには依存せず、xにだけ依存する場合も記述される。この場合、x方向へ伝播する波を表現し、波動方程式(1次元波動方程式)は

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} = 0$$
(2.12)

となる。

## **2.4 波動**方程式の解

波動方程式の解を探すために、2回以上微分可能な任意の関数 f(x) を用いて解を

$$E_z = f(x - vt) \tag{2.13}$$

として与えてみよう。ただし、vは任意の定数ではなく、この解が波動方程式を満たすよう に決めなければならない。実際、(2.13)を(2.12)へ代入すると、

$$f'' - \varepsilon \mu v^2 f'' = 0 \qquad \text{is Sind} \qquad v = \pm \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \mu}} \qquad (2.14)$$

のようにvを決めれば、式(2.13)は波動方程式(2.12)の解となる。このとき、vは物質の定数 である $\varepsilon$ と $\mu$ で規定される。これを満たすvを用いた $E_z = f(x - vt)$ が波動方程式(2.12)の 解となる。

この解の形を見ると、関数 f(x)を x 軸の正方向  $\sim vt$  だけ移動したものになっている。つ まり、速度 v で t 秒間移動した関数を与える。1 次元波動方程式を満たす解は任意の 2 回微 分可能な関数で与えられる。この移動速度 v を位相速度という。絶縁体中での電磁波の位相 速度の大きさは $1/\sqrt{\epsilon\mu}$  である。 $\epsilon \ge \mu$  に真空中での値を代入すれば、この位相速度は正に 真空中の光速  $3x10^8$ m/sを与えるであろう。また、任意の関数  $f(x) \ge g(x)$ を用いて、 h = f(x - vt) + g(x + vt)もまた波動方程式の解であることは容易に確かめられる。 g(x + vt)はx 軸の負方向へ速度v で移動する関数を表す。

さて、ここで、1次元波動方程式を満たす解として、振動する解、

 $E_z = A\cos(kx - \omega t)$ または $E_z = A\exp i(kx - \omega t)$ (2.15)を使ってみる。2番目の複素表示した関数では、実部を取ることで実際の電場を与えること<br/>とする。ここで、 $k \ge \omega$ の意味を明らかにするために、上のコサインの式を波動方程式に<br/>代入する。

として*k* と*w* が関係付けられている。また、 $\cos(kx - \omega t) = \cos k \left( x - \frac{\omega}{k} t \right)$  と書き直せば、 この解は  $\cos kx \ \delta x$  軸の正方向へ位相速度

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$$
(2.17)

で*t*秒間動かしたものとなっている。さて、ここで、適当な時間、例えば*t*=0における解 は cos*kx* であり、このまま時間を固定して(つまり、*t*=0で写真を撮ったとして)*x*=0か ら*x*=2 $\pi/k$ まで進むと cos*kx* は同じ値をとる。したがって、2 $\pi/k$  は波長という意味を持 つ。また、任意の位置*x* において時間が、例えば*t*=0から*t*=2 $\pi/\omega$ まで変化しても cos(*kx*- $\omega$ t)の値は同じであるので、2 $\pi/\omega$ は周期という意味を持つ。これらを踏まえて、 いくつか言葉を定義しよう。上記コサイン波において、

$$kx - \omega t = k \left( x - \frac{\omega}{k} t \right)$$
(2.18)

を波動の位相という。時間が進むとき、 $x - \frac{\omega}{k}t$ を一定値Cにする位置は $x = \frac{\omega}{k}t + C$ で与 えられる。この位置は時間経過とともに速度 $\frac{\omega}{k}$ で移動する。この速度で移動する位置では

時間が経過しても位相が不変である。つまり、位相速度とは位相が等しい位置が移動する 速度である。

ところで、波長は $\lambda = 2\pi/k$  であったので、これから $k = 2\pi/\lambda$  である。この結果によれ ばkは距離 $2\pi$  メートル中に**波が何個あるか**を示す。つまり、この意味からkを**波数**という。 また、周期は $T = 2\pi/\omega$  で与えられる。これから、 $\omega = 2\pi/T$  となるが、この結果から $\omega$ は 1 秒間に位相が何 rad 変化するかを示し、角周波数(各振動数)と呼ばれる。角周波数は周 波数と $v = \omega/2\pi$ の関係になっている。以上をまとめておく。

$$\cos(kx - \omega t)$$
に於いて、  $k = 2\pi/\lambda$   $T = 2\pi/\omega$   $\nu = \omega/2\pi$  (2.19)

波動場を複素関数で $\exp i(kx - \omega t)$ として表した場合、その実部をとって波動場とするならば、上記の結論はそのまま利用できる。

今までは、電場はz成分だけを持つと仮定してきたが、電場および磁場を任意の方向を持つベクトルと考え、振幅はどの位置でも一定であり(空間的に均一) x 軸方向へ伝播する場合を考えてみる:

 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\mathbf{0}} \cos(kx - \omega t) \quad \text{is Sinit} \quad \mathbf{E} = \mathbf{E}_{\mathbf{0}} \exp i(kx - \omega t)$  $\mathbf{E}_{\mathbf{0}} = \left(E_{0x}, E_{0y}, E_{0z}\right)$ 

は電場の振動方向と振幅を与える3次元ベクトルであり、定数である。 このとき、波動方程式は

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial x^2} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

となるので、これに波動を代入すると、

$$(-k^2 + \varepsilon\mu\omega^2)\mathbf{E}_0\cos(kx - \omega t) = 0$$

となり、

$$k = \pm \sqrt{\varepsilon \mu} \omega$$

を得る。更に、電場についてのガウスの法則、divE=0を使うと、電場の各成分はxだけ に依存するとしたので

$$div\mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\partial E_x}{\partial x} = -E_{0x}k\sin(kx - \omega t) = 0$$

でなければならない。この結果から電場振幅のx成分はゼロであることが結論される。つまり、電場はyおよびz成分だけを持ち、x軸、つまり**波動の進行方向に垂直な方向**であることがわかる。ここで、電場がz方向を持つとして、 $\mathbf{E}_{0} = (0,0, E_{0})$ とする。ここで、ファラディーの電磁誘導の公式

$$rot\mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

に電場を代入して磁場を求めよう。まず、上式の rotE を計算する。

$$rot\mathbf{E} = \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}, \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}, \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right) = \left(0, -\frac{\partial}{\partial x}E_0\cos(kx - \omega t), 0\right)$$

$$=(0, E_0 k \sin(kx - \omega t), 0)$$

ところで、磁場ベクトルを成分で与えて

$$\mathbf{H} = \left(H_x, H_y, H_z\right)$$

とすると、  $-\mu \frac{\partial H_x}{\partial t} = 0$ 、  $-\mu \frac{\partial H_y}{\partial t} = E_0 k \sin(kx - \omega t)$ 、  $-\mu \frac{\partial H_z}{\partial t} = 0$ 

であり、この解として

$$H_x = 0$$
,  $H_y = -\frac{E_0 k}{\mu \omega} \cos(kx - \omega t) = -E_0 \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \cos(kx - \omega t)$ ,  $H_z = 0$ 

が得られる。 $H_y$ が波動方程式を満たすことは直接代入することでも確認できる。

電場は 
$$E_x = 0$$
、  $E_y = 0$ 、  $E_z = E_0 \cos(kx - \omega t)$ 

であるので、磁場は進行方向および電場に垂直でること、および電場ベクトルが正方向(z 軸上方)を向いている瞬間に磁場ベクトルは y 軸の負方向を向いていることが分かる。ま

た、電場と磁場の強さの関係、 
$$H = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E$$
 (2.20)



今回考察した、振幅がいたるところで一定値であり(このことを空間的に一様と言う)、一 つの方向(今では *x* 軸方向)へ伝わる波は**平面波**と呼ばれる。

## 2.5 二次元および三次元波動

次に、2次元平面上で伝播する波動について考える。これは、波動方程式において電場や磁場などの場の変量がxおよびy座標だけの関数になっている場合である。この場合の波動

方程式は、

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial y^2} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$
(2.21)

で与えられる。磁場についても同様の式が成り立つ。ここで、Еは3次元ベクトルである。 ベクトル Eの3成分について上式が成り立つので、まずスカラー関数 f についての波動方 程式、

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0$$
(2.22)

について、その解の意味を考える。ここで、 f は E の 3 成分のどれかである。解は無数に あるが、

$$f = f_0 \exp i \left( k_x x + k_y y - \omega t \right)$$
(2.23)

の形の解を適用する。ここで、 $k_x \ge k_y$ はある定数である。 $\omega$ は波動の角振動数であるが、 ここでは、ある定数として与えておく。この関数を波動方程式(2.22)に代入すると、

$$\left(-k_x^2 - k_y^2 + \varepsilon \mu \omega^2\right) f = 0$$

$$k_x^2 + k_y^2 = \varepsilon \mu \omega^2 \qquad (2.24)$$

という関係を満たせば、関数 f は、波動方程式の解となる。ここで、 $k_x$  と $k_y$ の意味を明ら かにするために、この2つの定数をそれぞれxおよびy成分とするベクトル

$$\mathbf{k} = \begin{pmatrix} k_x, k_y \end{pmatrix} \tag{2.25}$$

を導入する。このベクトルを使えば、波動場は

$$f(\mathbf{r}) = f_0 \exp i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)$$
(2.26)  
$$\mathbf{r} = (x, y)$$

と書ける。ここに、

が得られる。これより、

$$\mathbf{r} = (x, y)$$

は観測点(x, y)まで引いた位置ベクトルである。

今、時間を止めて、別の観測点  $\mathbf{r}' = (x', y')$  で波動場を観測したとする。ここでの観 測値は  $f(\mathbf{r}') = f_0 \exp i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}' - \omega t)$  と表せる。ここで、もし  $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}' = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$  の条件を満 たすようにr'を与えれば、波動場のexpの中身が同じになり、位置rにおける波動場と同 じ位相になっていることが分かる。下図で示した直線ℓはkベクトルに垂直で位置rを含む ものであるが、**r**'の先端もこの直線上にあり、この直線上の全ての観測点で波動場は同位 相となる。 実際の物理量は複素波動関数の実部で与える。 いまの場合は  $f = f_0 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)$ となる。したがって、もし直線  $\ell$ 上の位置で位相  $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t$ の値が  $\pi$ の偶数倍となっているならば、この直線は波動の山を与え、奇数倍ならば谷を与える。



ここで、ベクトル**k**方向へX軸をとり、垂直方向へY軸を取ることで、X - Y座標系を作る。直線 $\ell$ とX軸との交点をXとすると、 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}' = kX$ であるので、波動場は

$$f_0 \cos(kX - \omega t)$$

と表現され、結局伝播方向が 1 次元(X 軸方向)への波動に帰着される。このことは、次のようにしても求められる。X 軸とx との角度を $\theta$ とすると、X 軸は $\mathbf{k}$  方向を向いているという条件から次の変換が成り立つ。

$$x = X\cos\theta - Y\sin\theta = \frac{k_x}{k}X - \frac{k_y}{k}Y$$
$$y = X\sin\theta + Y\cos\theta = \frac{k_y}{k}X + \frac{k_x}{k}Y$$

この結果を k.r に代入すると、

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = k_x x + k_y y = \left(\frac{k_x}{k} X - \frac{k_y}{k} Y\right) k_x + \left(\frac{k_y}{k} X + \frac{k_x}{k} Y\right) k_y$$
$$= \frac{k_x^2 + k_y^2}{k} X = kX$$

となり、X軸方向へ伝播する波動  $f_0 \cos(kX - \omega t)$  が得られる。

この結果から、時間の経過と共に、位相  $kX - \omega t$  が一定値であるような位置 X は速度  $\omega/k$  で X 軸上を移動していく。視覚的には一定の位相値を与える直線  $\ell$  は X 軸方向へ、

あるいは、別の言い方をすれば $\mathbf{k}$  方向へ速度 $\omega/k$ で移動することになり、 $\mathbf{k}$ ベクトルは波動の伝播方向を与えることがわかる。結局、 $f_0 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)$ の形の2次元波動(これを調 和波あるいはハーモニックウエーブ Harmonic Wave という)は1次元波動 $f_0 \cos(kX - \omega t)$ に帰着するので、1次元波動での結論;波数、波長、周期、振動数、および角振動数などの関係がそのまま使える。

x−y平面を伝播する調和波は結局1次元を伝播する調和波として表せることを示したが、
 3次元空間を伝播する調和波も同様に1次元波動として表せ、波動の伝播方向を与えるkベクトルも3次元ベクトルとなる。また、kベクトルに垂直な平面では位相が一定であり、
 これを等位相面と呼ぶ。したがってこの波(三次元調和波)は平面波ということになる。



平面波とは波面が平面で、かつ電磁波の振幅 $\mathbf{E}_{0}$ が空間的に一様、つまり同じ値を持つ波動場である。この条件があるために電場は $\mathbf{k}$  ベクトルに垂直方向、つまり横波であることが示された。ところが、もし振幅の一つの成分、例えばz 成分がz に依存して変化する場合はこのようにならないことは注意すべきである。x 方向へ伝播する波動を例に取ると、振幅のz 成分がz に依存するとして、

$$div\mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_{0z}}{\partial z} \exp i(kx - \omega t) = 0 \quad \forall \theta$$
$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = -\frac{\partial E_{0z}}{\partial z} \exp i(kx - \omega t) \quad \forall \forall \theta, \quad E_x = -\int \frac{\partial E_{0z}}{\partial z} \exp i(kx - \omega t) dx$$

という、電場のx成分がある。このような波動の伝播方向に成分を有する電場を縦電場といい、荷電粒子をx方向へ加速できる可能性を示唆する。この原理はレーザーを用いた素粒子の加速に適用されたが、たいして成功していないようである。このような、電場振幅(そして勿論磁場振幅も)が空間的に均一でない波動場を不均一波動場と呼ぶ。具体的には、レーザービームや導体管の中を伝播する電磁波が該当する。

3次元平面波に話を戻そう。 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\mathbf{0}} \exp i (\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)$ および $\mathbf{H} = \mathbf{H}_{\mathbf{0}} \exp i (\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)$ に対しては、

$$div\mathbf{E} = i(k_{x}E_{0x} + k_{y}E_{0y} + k_{z}E_{0z}) = 0$$

より

 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0$ (2.27)であり、波数ベクトルと電場ベクトルは常に垂直であることを確認する。また、rotEのx、

y、 zの各成分はそれぞれ、

$$i(k_{y}E_{0z} - k_{z}E_{0y})\exp i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t), \quad i(k_{z}E_{0x} - k_{x}E_{0z})\exp i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)$$
$$i(k_{x}E_{0y} - k_{y}E_{0x})\exp i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)$$

であるのでこれは*rot***E** = *i***k**×**E** と表せる。ここで、 $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -i\omega\mathbf{B} = -i\omega\mu\mathbf{H}$  であることを

電磁誘導の式 
$$rot \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = i\mu\omega \mathbf{H}$$
 に代入すれば

$$\frac{1}{\mu\omega}\mathbf{k}\times\mathbf{E} = \mathbf{H} \quad \text{is sind} \quad \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E} = \mathbf{H}$$
(2.28)

と磁場は互いに直交していて、両者とも波数ベクトルに垂直であ、電場と磁場は独立では ないことも確認できる。

## **2.6** 位相速度と群速度

1次元波動についていくつか追加的な特性を検討する。x軸方向へ伝播する光波で、まず、 *k*とωが少しずつ異なる波動を重ね合わせてみる。

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\mathbf{0}}\cos(k_1 x - \omega_1 t) + \mathbf{E}_{\mathbf{0}}\cos(k_2 x - \omega_2 t) = 2\mathbf{E}_{\mathbf{0}}\cos(\Delta kx - \Delta\omega t)\cos(kx - \omega t)$$
(2.29)

ここで、

$$\Delta k = \frac{k_1 - k_2}{2}, \quad \Delta \omega = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2}, \quad k = \frac{k_1 + k_2}{2}, \quad \text{is if } \omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \quad (2.30)$$

であるが、 $k_1 \ge k_2$ および $\omega_1 \ge \omega_2$ がそれぞれ近い値であれば、 $k = k_1 \approx k_2$ および  $\omega = \omega_1 \approx \omega_2$ である。電場の一つの成分についてこの波形を図示したものが下図である。



上記の波動を重ね合わせた式を見ると、波数がkおよび角周波数がωで伝播する波  $\cos(kx - \omega t)$ の振幅が $\cos(\Delta kx - \Delta \omega t)$ の形でx座標と時間tに依存して変化することがわか る。時間を固定して波動場を見たのが上図である。上図の波動パターンがx軸の正方向へ移 動していく。ここで、高い周波数で振動している波、あるいは、上図で波長の短い波を**搬** 送波と呼ぶことがある。ここで、波長の長いうねりのような波の伝播速度と搬送波の伝播 速度は等しいとは限らない。むしろ等しくない場合のほうが多い。この 2 種類の伝播速度 について考えてみる。搬送波の山あるいは谷が伝わっていく速度を、この波動場の**位相速** 

**度**と呼び、*v*,で表す。波動場の式から明らかに

$$v_p = \frac{\omega}{k} \tag{2.31}$$

である。また、うねりが伝わる速度を、この波動場の**群速度**と呼び、vgであらわす。上式

から
$$v_g = \frac{\Delta \omega}{\Delta k}$$
であるが、2つの波の波数と角周波数が非常に近接しているとして、通常  
 $v_g = \frac{d\omega}{dk}$  (2.32)

とする。波動場は通常、異なる波数と周波数の多くの波を重ねて表わされ、もっと複雑な 形をしているが、とりあえず2種類の波動の重ね合わせたものについて考察を進める。

 $k \ge \omega$ の関係は $k = \sqrt{\epsilon \mu \omega}$ であった。したがって、 $v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} \ge k$ る。これは、いま まで波動が伝わる速度と呼んでいたもので、それは位相速度のことである。ところで、光 を通す物質では磁気透磁率 $\mu$ は真空の値 $\mu_0$ とほぼ同じ値であるが、誘電率 $\varepsilon$ は真空の値と は大きく異なり、しかも光の角周波数ωに依存する。とすれば、位相速度は角周波数に(光 の色に)依存するという結論を得る。位相速度を身近な屈折率で表そう。

屈折率nは(真空中での光速)/(物質中での光速)であるから、

$$n = \frac{c}{v} = \frac{\sqrt{\varepsilon\mu}}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} = \sqrt{\varepsilon_r\mu_r} \approx \sqrt{\varepsilon_r}$$

である。比誘電率は光の周波数に依存しているので、**屈折率は比誘電率の平方根で与えら** れ、光の周波数に依存している。屈折率が光の周波数に依存する現象を光の分散という。

屈折率を使って
$$k = \sqrt{\varepsilon \mu} \omega = \frac{\sqrt{\varepsilon \mu}}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \omega = \frac{n}{c} \omega$$
と表せるので、位相速度は

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n} \tag{2.33}$$

となり、真空中での1/n倍になる。

同様に、群速度を求めよう。 $k = \frac{n}{c}\omega$ であることを使って、

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{\frac{dk}{d\omega}} = \frac{1}{\frac{n}{c} + \frac{\omega}{c}\frac{dn}{d\omega}} = \frac{\frac{c}{n}}{1 + \frac{\omega}{n}\frac{dn}{d\omega}} = \frac{v_p}{1 + \frac{\omega}{n}\frac{dn}{d\omega}}$$
(2.34)

であり、 $\frac{dn}{do} \neq 0$  であれば、 $v_p \neq v_g$ である。通常の透明媒質では可視光の周波数領域で は $\frac{dn}{do} > 0$ 、つまり、周波数が大きいほど屈折率が大きい、あるいは別の言い方では、波長 が短くなると屈折率が大きい場合では $v_p > v_g$ であり、搬送波が振幅変調波より速くすすむ。 このような分散を正常分散とよぶ。また、もし $\frac{dn}{do} < 0$ であれば異常分散と呼び、具体的に は、光の吸収スペクトル線の近傍で、光の角周波数が吸収周波数より小さい場合は正常分

散で、吸収周波数より大きい周波数では異常分散となる。移送速度と同様に群速度も光の 角周波数、あるいは波長に依存する。分散により、パルス状の光が物質を通る際にパルス の進む速度が搬送波の波長で違ってくる。したがって、例えば赤い波長のパルスは青い波 長のパルスより速く進むという現象が生じる。このように群速度が光周波数で異なる現象 を**群速度分散**といい、パルスの到達時間が光周波数で異なることを**群遅延分散**という。近 年、非常に短いパルス(パルス時間幅が 10<sup>-13</sup>、100 フェムト秒)の利用が盛んになってき たが、これ程に短いパルスでは、波長が 800nmと 400nmのパルスを厚さ 1cm程度のガラス に同時に入射すると、出てくるときは重ならなくなる。赤いパルスが 1km伝播する間に、 青いパルスは約 40m遅れる。

屈折率が波長に依存することを示す表式は、石英ガラスについては:

$$n^{2} = 1 + \frac{0.6961663}{1 - \left(\frac{\lambda_{1}}{\lambda}\right)^{2}} + \frac{0.4079424}{1 - \left(\frac{\lambda_{2}}{\lambda}\right)^{2}} + \frac{0.8974794}{1 - \left(\frac{\lambda_{3}}{\lambda}\right)^{2}}$$
(2.35)

が良く用いられる。これをセル・マイヤーの公式と呼ぶ。これを用いた屈折率の計算例を

下図に示す。ここで用いられたパラメータを図の横に示した。



この屈折率曲線から位相速度と群速度、および 1km の石英ファイバーを伝播するのに要する時間を波長の関数として下図に示す。



2.7 光の強度とエネルギー密度

ところで、平面波の電場 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\mathbf{0}} \cos(k \cdot x - \omega t)$ および磁場

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_{0} \cos(k \cdot x - \omega t) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \mathbf{s} \times \mathbf{E}_{0} \cos(k \cdot x - \omega t) \quad \text{isourc},$$
$$\mathbf{u} = \frac{1}{2} \left( \varepsilon |\mathbf{E}|^{2} + \mu |\mathbf{H}|^{2} \right) = \frac{1}{2} \varepsilon |\mathbf{E}_{0}|^{2} \left( \cos 2(k \cdot x - \omega t) + 1 \right)$$
(3.36)

は空間に分布する電磁場のエネルギー密度を与える。また、

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{1}{2} \mathbf{s} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} |\mathbf{E}_0|^2 (\cos 2(k \cdot x - \omega t) + 1)$$
(3.37)

はポインティングベクトルであり、単位面積を単位時間に流れる光のエネルギーを与える。 つまりパワー密度のことであり、光の強度のことである。

ところで、これらの量は表式が示すように、時間的にも空間的にも激しく振動している。 波の振幅が最大のところでは電場および磁場の値が最大になるので、この位置ではエネル ギー密度が最も大きい。このエネルギー密度の分布が光速で移動していくわけであるが、 エネルギーの計測器はこのような速さには追従しない。したがって、光を相手にする場合 は、光波の一振動周期で平均したものを用いる。つまり、上式を一周期 $T = 2\pi/\omega$ で時間平 均し、

$$\overline{u} = \frac{1}{T} \int_{\mathbf{0}}^{T} u dt \qquad \overline{\mathbf{S}} = \frac{1}{T} \int_{\mathbf{0}}^{T} \mathbf{S} dt \qquad (2.35)$$

でそれぞれ周期平均されたエネルギー密度とポインティングベクトルを与えると、

$$\overline{\mathbf{S}} = \hat{\mathbf{s}} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \ \mu}} \overline{u} = \overline{u} \mathbf{v}$$
(2.36)

が得られる。ここで、ŝはポインティングベクトルの方向への単位ベクトルである。つまり、 ポインティングベクトルとはエネルギー密度に光の速度を掛けたものであり、たしかにエ ネルギーの流れを与えるものである。

ー周期で平均したエネルギー密度の考え方を 2 種類の波を重ね合わせた場合に適用して みる。このとき、波動場は搬送波に振幅変調を載せた波となった。これは、光の場合に適 用すると、光が強くなったり弱くなったりする現象として現れる。つまり、光のうなりを 見ることになる。具体的に、この現象を見せるものとしてはレーザーを用いたモード同期 という手法がある。この場合、2 種類の波ではなく、何 100 という波を重ね合わせることに よりスパイク状の光パルス列を得ることが出来る。

さてここで、2種類の波動を重ね合わせると、電場は

$$\cos(\Delta kx - \Delta \omega t)\cos(kx - \omega t)$$

の形の波動となった。したがって、電場のエネルギー密度は

$$\cos^{2}(\Delta kx - \Delta \omega t)\cos^{2}(kx - \omega t) = \frac{1}{4}(\cos 2(\Delta kx - \Delta \omega t) + 1)(\cos 2(kx - \omega t) + 1)$$

の形をしている。これを搬送波の周期で時間平均すると、*Δω* << *ω* なので、積分の際に *Δωt* はほとんど変化しないので最初のコサインの項は積分記号の外に出せ、結局

$$\overline{\cos^2(\Delta kx - \Delta \omega t)\cos^2(kx - \omega t)} = \frac{1}{4}(\cos 2(\Delta kx - \Delta \omega t) + 1)$$

となる。これは、エネルギー密度は空間的に周期的に分布し、唸りの波長の半分で空間的 に繰り返したものになっている。その周期的な分布パターンが速度 Δω/Δk で、つまり群速 度で移動することを示す。これは、目に見える現象としては、うなりによる波のかたまり が、あるいは光のパルスの列がエネルギーを運んで飛んでいくことを意味する。群速度は このパルスの飛ぶ速度であり、エネルギー伝播の速度と呼ばれるわけである。この結論は 光のみならず、流体を伝わる波動でも共通のことである。

## 2.8 光の偏光

次に、電場のz成分とy成分で振動の位相がずれている場合の電気ベクトルの動きを見て みよう。

で、*δ*<0の場合のそれぞれの成分が変化する様子を下図に示した。



電場ベクトルの動きを、空間の固定点で観測した場合と、時間を固定して光の進行方向へ進むときに見える場合について下図に示す。



このように、電場ベクトルの動きは楕円に沿ったものになり、これを楕円偏光と呼ぶ。 **δ**の 値に応じて電場ベクトルの動きが変わる。 **X**を固定し、光線の進行方向を眺めて観測する場 合の電場ベクトルの動きを下図に示す。

